

## ECS Barebones Windows FAQ

### Windows 10 auf Deutsch umstellen

---

Klicken Sie zunächst auf das **Windows-Symbol** unten links und wählen Sie **Settings (Systemsteuerung)** aus.

Klicken Sie danach auf **Time & Language (Zeit und Sprache)**. Wählen Sie dann im folgenden Menü den Eintrag **Region & Language (Region und Sprache)**.

Wählen Sie im Drop-down-Menü **Country or Region (Land oder Region)** die Option **Germany (Deutschland)** aus.

Jetzt sollten Sie das Sprachpaket herunterladen. Klicken Sie unter **Languages (Sprachen)** auf **Add a Language (Sprache hinzufügen)** und suchen Sie in der Liste nach dem Eintrag **Deutsch**.

Warten Sie nun, bis Windows das Sprachpaket heruntergeladen hat. Klicken Sie in der Zwischenzeit auf **Set as default (Als Standard festlegen)**, um Deutsch als Standard-Systemsprache einzustellen. Starten Sie Ihren Computer nach Abschluss des Downloadvorgangs neu, um die Änderungen zu übernehmen.

### Wechsel aus dem S Modus in Windows 10

---

Windows 10 im S Modus ist für Sicherheit und Leistung konzipiert, wobei ausschließlich Apps aus dem Microsoft Store ausgeführt werden. Wenn Sie eine App installieren möchten, die nicht im Microsoft Store verfügbar ist, müssen Sie aus dem S Modus wechseln. Das Ausschalten des S Modus ist unidirektional. Wenn Sie den Wechsel durchführen, können Sie nicht zum Windows 10 S Modus zurückkehren. Öffnen Sie **Einstellungen > Update und Sicherheit > Aktivierung** auf dem PC, auf dem Windows 10 im S Modus ausgeführt wird.

1. Wählen Sie im Abschnitt **Zu Windows 10 Home wechseln** oder **Zu Windows 10 Pro wechseln** die Option **Zum Store**. (Wenn auch ein Abschnitt „Upgrade für Ihre Windows-Version“ angezeigt wird, achten Sie darauf, nicht dort auf den Link „Zum Store“ zu klicken.)
2. Wählen Sie im Microsoft Store auf der Seite **Ausschalten des S Modus** (oder ähnlich) die Schaltfläche **Abrufen**. Wenn auf der Seite eine Bestätigungsnachricht angezeigt wird, können Sie Apps von außerhalb des Microsoft Store installieren.

### [ENGLISH] Switch from S mode in Windows 10

---

Windows 10 in S mode is designed for security and performance, with only apps from the Microsoft Store running. If you want to install an app that is not available in the Microsoft Store, you have to switch out of S mode. Switching off the S mode is unidirectional. If you make the switch, you cannot return to Windows 10 S mode.

1. Open **Settings > Update and security > Activation** on the PC running Windows 10 in S mode.
2. In the **Go to Windows 10 Home** or **Go to Windows 10 Pro section, select Go to Store** . (If you also see an “Upgrade for your version of Windows” section, be careful not to click the “Go to Store” link there.)
3. Select the Microsoft Store on the side **off the S mode** (or similar) button **retrieval** . If a confirmation message appears on the page, you can install apps from outside the Microsoft Store.